

PLEXTALK

PLEXTALK Producer


代理認証マニュアル

1. 代理認証の概要

PLEXTALKProducer をインストールした PC がインターネットに接続されておらず、PLEXTALKProducer および簡単取り込みオプションの認証処理ができない場合に、特別な認証処理を実現する手段を提供します。

PLEXTALKProducer をインストールした PC とは、別に、代理で認証を実施するためにインターネットに接続されている PC を用意していただく必要があります。

PLEXTALKProducer をインストールした PC で、代理認証データを生成し、そのデータを使用して、インターネットに接続されている代理の PC から認証処理を実施します。



2. 必要な動作環境

<p>PLEXTALKProducer インストール済 PC (認証登録したい PC)</p>	<p>① PLEXTALKProducer がインストールされていること ② ネットワークに未接続であってもネットワークのアダプターの設定が有効になっていること (代理認証実施時のみで良い) ※ネットワークのアダプターを有効にする方法例 ・ Windows10 の場合 コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター → アダプターの設定の変更 を選択し、ネットワーク接続を右クリックし、メニューから、“有効にする”を選択する。 有効になっている場合、メニューには“無効にする”と表示されています。</p>
<p>代理認証 PC (代理で認証を実施する PC)</p>	<p>① .NetFramework のバージョンが 4 以降であること ※満たしていない場合は、マイクロソフトのダウンロードセンターから .NetFramework 4 をダウンロードしてインストールをしてください。 ② インターネットに接続できること</p>

3. 代理認証手順

操作対象	インストール済 PC	PLEXTALKProducer をインストールした PC
	代理認証 PC	代理で認証を実施する PC




1. PLEXTALKProducer 代理認証.zip ファイルの展開





1	<p>入手した PLEXTALKProducer 代理認証.zip ファイルを展開する。</p> <p>※展開してから、PLEXTALKProducer 代理認証.exe を実行してください。</p>	<p>例) 代理認証 zip ファイルを右クリックし、メニューから“すべて展開”を選択する。</p> 
2	<p>展開した代理認証フォルダをもう一方の PC にコピーする。(フォルダごとコピーしてください)</p>	<p>インストール済 PC と代理認証 PC の両方に代理認証フォルダが存在するようにする。</p>





2. 代理認証登録






◆ 注意




簡単取り込みオプションの認証登録をする場合は、先に PLEXTALKProducer の認証登録を実施してください。

	操作対象	操作手順	
1	インストール済 PC	PLEXTALKProducer 代理認証.exe をダブルクリックし、起動する。	
2	インストール済 PC	PLEXTALKProducer の認証の場合は、 [PLEXTALKProducer]のタブを選択する。 簡単取り込みオプションの認証の場合は、[簡単取り込みオプション]のタブを選択する。 どちらの場合も、操作手順は同じです。	
3	インストール済 PC	[1. 登録準備]ボタンを押す。	
4	インストール済 PC	[参照]ボタンを押し、代理認証データを保存する場所およびファイル名を指定する。	
5	インストール済 PC	[保存]ボタンを押す。	

6	インストール済 PC	正常に保存ができたなら、 [OK]ボタンを押し、メッセージを閉じる。	
7	インストール済 PC	保存した代理認証データファイル(*.NRS)を、USBメモリ等を使用して、代理認証 PC へ持って行く。	
8	代理認証 PC	PLEXTALKProducer 代理認証.exe をダブルクリックし、起動する。	
9	代理認証 PC	PLEXTALKProducerの認証の場合は、 [PLEXTALKProducer]のタブを選択する。 簡単取り込みオプションの認証の場合は、[簡単取り込みオプション]のタブを選択する。 どちらの場合も、操作手順は同じです。	
10	代理認証 PC	[2. 登録実行]ボタンを押す。	

11	代理認証 PC	[参照]ボタンを押し、インストール済 PC から持ってきた代理認証データファイル(*.NRS)を選択する。	
12	代理認証 PC	[シリアル No. :]欄に、シリアル No.を入力する。 ※[シリアル No.のご案内]に記載されています。	
13	代理認証 PC	[登録]ボタンを押す。 ※プロキシサーバを経由してインターネットへアクセスしている場合は、プロキシサーバの設定を行ってください。プロキシサーバの設定については、ネットワーク責任者にお問い合わせください。	
14	代理認証 PC	正常に登録ができたなら、[OK]ボタンを押し、メッセージを閉じる。	
15	代理認証 PC	[閉じる]ボタンを押す。	




16	代理認証 PC	代理認証データファイル (*.NRS)を、USB メモリ等を使用して、インストール済 PC へ持って行く。	
17	インストール済 PC	<p>PLEXTALKProducerの認証の場合は、 [PLEXTALKProducer]のタブを選択する。</p> <p>簡単取り込みオプションの認証の場合は、[簡単取り込みオプション]のタブを選択する。</p> <p>どちらの場合も、操作手順は同じです。</p>	
18	インストール済 PC	[3. 登録確定]ボタンを押す。	
19	インストール済 PC	[参照]ボタンを押し、代理認証 PC から持ってきた代理認証データファイル (*.NRS)を選択する。	
20	インストール済 PC	[登録]ボタンを押す。	





21	インストール済 PC	正常に登録ができたなら、 [OK]ボタンを押し、メッセージを閉じる。	
22	インストール済 PC	[閉じる]ボタンを押す。	
23	インストール済 PC	<p>PLEXTALKProducer を起動し、右上の[ライセンス管理]ボタンを押し、ライセンス管理を開く。</p> <p>※ [ライセンス認証]ボタンが無効になっていれば、認証登録は完了です。</p> <p>PLEXTALKProducerの認証の場合は、 [PLEXTALKProducer]の、 簡単取り込みオプションの 認証の場合は、[簡単取り込みオプション]の[ライセンス認証]ボタンを確認する。</p> <p>※完了後、代理認証データファイル(*.NRS)は削除して構いません。</p>	





3. 代理認証解除


◆ 注意

PLEXTALKProducer の認証解除をする場合は、先に簡単取り込みオプションの認証解除を実施してください。

	操作対象	操作	
1	インストール済 PC	PLEXTALKProducer 代理認証.exe をダブルクリックし、起動する。	
2	インストール済 PC	PLEXTALKProducer の認証の場合は、 [PLEXTALKProducer]のタブを選択する。 簡単取り込みオプションの認証の場合は、[簡単取り込みオプション]のタブを選択する。 どちらの場合も、操作手順は同じです。	
3	インストール済 PC	[1. 解除準備]ボタンを押す。	
4	インストール済 PC	[参照]ボタンを押し、代理認証データを保存する場所およびファイル名を指定する。	
5	インストール済 PC	[保存]ボタンを押す。	

6	インストール済 PC	正常に解除ができたなら、[OK]ボタンを押し、メッセージを閉じる。	
7	インストール済 PC	[閉じる]ボタンを押す。	
8	インストール済 PC	保存した代理認証データファイル(*.NRS)を、USBメモリ等を使用して、代理認証 PC へ持っていく。	
9	代理認証 PC	PLEXTALKProducer 代理認証.exe をダブルクリックし、起動する。	
10	代理認証 PC	PLEXTALKProducer の認証の場合は、[PLEXTALKProducer]のタブを選択する。 簡単取り込みオプションの認証の場合は、[簡単取り込みオプション]のタブを選択する。 どちらの場合も、操作手順は同じです。	

11	代理認証 PC	[2. 解除実行]ボタンを押す。	
12	代理認証 PC	[参照]ボタンを押し、インストール済 PC から持ってきた代理認証データファイル(*.NRS)を指定する。	
13	代理認証 PC	[解除]ボタンを押す。 ※プロキシサーバを経由してインターネットへアクセスしている場合は、プロキシサーバの設定を行ってください。プロキシサーバの設定については、ネットワーク責任者にお問い合わせください。	
14	代理認証 PC	正常に解除ができたなら、[OK]ボタンを押し、メッセージを閉じる。	

15	代理認証 PC	[閉じる]ボタンを押す。	
16	インストー ル済 PC	<p>PLEXTALKProducer を起 動する。</p> <p>※PLEXTALKProducer の 認証解除の場合は、体験版 のダイアログが表示されれ ば、認証解除は完了です。</p> <p>※簡単取り込みオプシ ョンの認証解除の場合は、右上 の[ライセンス管理]ボタ ンを押し、ライセンス管理を 開き、簡単取り込みオプシ ョンの[ライセンス認証]ボ タンが有効になっていれ ば、完了です。</p> <p>※完了後、代理認証デー タファイル(*.NRS)は削除し て構いません。</p>	 