

いーリーダー

Windows

ダウンロード版


代理認証マニュアル

1. 代理認証の概要

いーリーダーをインストールした PC がインターネットに接続されておらず、認証処理ができない場合に、特別な認証処理を実現する手段を提供します。

いーリーダーをインストールした PC とは、別に、代理で認証を実施するためにインターネットに接続されている PC を用意していただく必要があります。

いーリーダーをインストールした PC で、代理認証データを生成し、そのデータを使用して、インターネットに接続されている代理の PC から認証処理を実施します。




2. 必要な動作環境

<p>いーリーダーインストール済 PC (認証登録したい PC)</p>	<p>① いーリーダーがインストールされていること ② ネットワークに未接続であってもネットワークのアダプターの設定が有効になっていること (代理認証実施時のみで良い) ※ネットワークのアダプターを有効にする方法例 ・ Windows10 の場合 コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター → アダプターの設定の変更 を選択し、ネットワーク接続を右クリックし、メニューから、“有効にする”を選択する。 なお、既に有効になっている場合、メニューには“無効にする”と表示されています。</p>
<p>代理認証 PC (代理で認証を実施する PC)</p>	<p>① .NetFramework のバージョンが 4 以降であること ※満たしていない場合は、マイクロソフトのダウンロードセンターから .NetFramework 4 をダウンロードしてインストールをしてください。 ② インターネットに接続できること</p>






3. 代理認証手順




操作対象	インストール済 PC	いーリーダーをインストールした PC
	代理認証 PC	代理で認証を実施する PC





1. いーリーダー代理認証.zip ファイルの展開




1	<p>入手した いーリーダー代理認証.zip ファイルを展開する。</p> <p>※展開してから、いーリーダー代理認証.exe を実行してください。</p>	<p>例) 代理認証 zip ファイルを右クリックし、メニューから“すべて展開”を選択する。</p> 
2	<p>展開した代理認証フォルダをもう一方の PC にコピーする。(フォルダごとコピーしてください)</p>	<p>インストール済 PC と代理認証 PC の両方に代理認証フォルダが存在するようにする。</p>


2. 代理認証登録

	操作対象	操作手順	
1	インストール済 PC	いーリーダー代理認証.exe をダブルクリックし、起動する。	
2	インストール済 PC	[1. 登録準備]ボタンを押す。	
3	インストール済 PC	[参照]ボタンを押し、代理認証データを保存する場所およびファイル名を指定する。	
4	インストール済 PC	[保存]ボタンを押す。	
5	インストール済 PC	正常に保存ができたなら、[OK]ボタンを押し、メッセージを閉じる。	
6	インストール済 PC	保存した代理認証データファイル(*.NRS)を、USB メモリ等を使用して、代理認証 PC へ持っていく。	






7	代理認証 PC	いーリーダー代理認証.exe をダブルクリックし、起動 する。	
8	代理認証 PC	[2. 登録実行]ボタンを押 す。	
9	代理認証 PC	[参照]ボタンを押し、イン ストール済 PC から持って きた代理認証データファイ ル(*.NRS)を選択する。	
10	代理認証 PC	[シリアル No. :]欄に、シリ アル No.を入力する。 ※[シリアル No.のご案内] に記載されています。	
11	代理認証 PC	[登録]ボタンを押す。 ※プロキシサーバを經由し てインターネットへアクセ スしている場合は、プロキ シサーバの設定を行ってく ださい。プロキシサーバの 設定については、ネットワ ーク責任者にお問い合わせ ください。	





12	代理認証 PC	正常に登録ができたなら、 [OK]ボタンを押し、メッセージを閉じる。	
13	代理認証 PC	[閉じる]ボタンを押す。	
14	代理認証 PC	代理認証データファイル (* .NRS)を、USB メモリ等 を使用して、インストール 済 PC へ持っていく。	
15	インストール済 PC	[3. 登録確定]ボタンを押す。	





16	インストール済 PC	[参照]ボタンを押し、代理認証 PC から持ってきた代理認証データファイル (*.NRS)を選択する。	
17	インストール済 PC	[登録]ボタンを押す。	
18	インストール済 PC	正常に登録ができれば、[OK]ボタンを押し、メッセージを閉じる。	
19	インストール済 PC	[閉じる]ボタンを押す。	


20	インストール済 PC	<p>いーリーダーを起動し、ヘルプ画面のライセンス情報ボタンを押し、ライセンス情報画面を開く。</p> <p>※「ライセンス登録済み」の表示になっていれば、認証登録は完了です。</p> <p>※完了後、代理認証データファイル(*.NRS)は削除して構いません。</p>	
----	------------	--	---

3. 代理認証解除

	操作対象	操作	
1	インストール済 PC	いーリーダー代理認証.exe をダブルクリックし、起動する。	
2	インストール済 PC	[1. 解除準備]ボタンを押す。	
3	インストール済 PC	[参照]ボタンを押し、代理認証データを保存する場所およびファイル名を指定する。	
4	インストール済 PC	[保存]ボタンを押す。	
5	インストール済 PC	正常に解除ができたなら、[OK]ボタンを押し、メッセージを閉じる。	

6	インストール済 PC	[閉じる]ボタンを押す。	
7	インストール済 PC	保存した代理認証データファイル(*.NRS)を、USB メモリ等を使用して、代理認証 PC へ持っていく。	
8	代理認証 PC	イーリーダー代理認証.exe をダブルクリックし、起動する。	
9	代理認証 PC	[2. 解除実行]ボタンを押す。	

10	代理認証 PC	[参照]ボタンを押し、インストール済 PC から持ってきた代理認証データファイル(*.NRS)を指定する。	
11	代理認証 PC	[解除]ボタンを押す。 ※プロキシサーバを経由してインターネットへアクセスしている場合は、プロキシサーバの設定を行ってください。プロキシサーバの設定については、ネットワーク責任者にお問い合わせください。	
12	代理認証 PC	正常に解除ができれば、[OK]ボタンを押し、メッセージを閉じる。	
13	代理認証 PC	[閉じる]ボタンを押す。	

14	インストール済 PC	<p>いーリーダーを起動する。</p> <p>※タイトルに体験版が表示されれば、認証解除は完了です。</p> <p>※完了後、代理認証データファイル(*.NRS)は削除して構いません。</p>	
----	------------	--	--