音声認識エンジン設定手順

Windows 10 プリインストールモデルで、音声インポートや肉声録音を実行した際に、「自動同期に失敗しました」という表示が出る場合には、次の手順による音声認識エンジンの設定を行ってみてください。

1. 設定を開きます。時刻と言語> 地域と言語の順に進みます。


設定
時刻と言語
設定の検索
日付と時刻
地域と言語
音声認識
国または地域
日本
言語
言語を追加する
日本語
Windows の表示言語
関連設定

Windows やアプリでは、お住まいの国または地域に対応したコンテンツを提供するために、この情報を利用することがあります

言語を追加すると、その言語での読み書きができるようになります

2. Windows の表示言語の言語を確認します。
   ① [日本語]をクリックします。


設定
時刻と言語
設定の検索
日付と時刻
地域と言語
音声認識
国または地域
日本
言語
言語を追加する
日本語
Windows の表示言語
関連設定

Windows やアプリでは、お住まいの国または地域に対応したコンテンツを提供するために、この情報を利用することがあります

言語を追加すると、その言語での読み書きができるようになります

② [オプション]をクリックします。


設定
時刻と言語
設定の検索
日付と時刻
地域と言語
音声認識
日本
言語
言語を追加する
日本語
Windows の表示言語
既定値として設定する
オプション
削除
関連設定

供するために、この情報を利用することがあります

言語を追加すると、その言語での読み書きができるようになります

③　音声認識の[ダウンロード]をクリックします。


設定
日本語
ダウンロード
レイアウトを変更する

言語のオプション

手書き: 1 文字ずつ書く

手書きをタイプされたテキストに変換する場合、あまり使用されない中国の文字や漢字を認識する: オフ

音声認識 (50 MB)

ハードウェア キーボード レイアウト

キーボード レイアウト: 英語キーボード (101/102 キー)

④　ダウンロードが完了したら（数分かかります)、地域と言語の設定に戻ります。


設定
日本語
レイアウトを変更する

言語のオプション

手書き: 1 文字ずつ書く

手書きをタイプされたテキストに変換する場合、あまり使用されない中国の文字や漢字を認識する: オフ

音声認識 (50 MB)

ダウンロード中: 進行状況の表示

ハードウェア キーボード レイアウト

キーボード レイアウト: 英語キーボード (101/102 キー)

⑤　[既定として設定する]をクリックします。(下の図は、既定になっている状態です)


設定
時刻と言語
設定の検索
日付と時刻
地域と言語
音声認識
言語を追加する
既定値として設定する
オプション
削除
日付、時刻、地域の追加設定

供するために、この情報を利用することがあります

日本

言語

言語を追加すると、その言語での読み書きができるようになります

日本語
Windows の表示言語

関連設定

⑥　新しい設定を反映するために、サインアウトし、再度サインインします。